

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 136 Шорты ••

**Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54**  
Длина по боковому шву с поясом ок. 43 см.

### Вам потребуется:

Ткань сирсакер в клетку 1,20 м шириной 165 см для всех размеров; флизелин G 785; эластичная лента 0,80–0,85–0,90–0,90–0,95 м шириной 2,5 см; шнур 1,25–1,30–1,30–1,35–1,35 м толщиной ок. 4 мм; 2 наконечника для шнура; 2 блокки внутренним диаметром по 4 мм (задний карман); лента велкро 0,20 м шириной 2 см; 2 блокки внутренним диаметром по 5 мм (пояс); «волшебный» портновский мелок.

**Рекомендуемые ткани:** легкие, держащие форму брючные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 136. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль края разреза вычерчена для размера 46. Для размеров 48–54 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 46. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


### Раскрой:

- |  |    |
|--|----|
| 1 Передняя половинка   | 2х |
| 2 Задняя половинка   | 2х |
| 3 Мешковина кармана  | 2х |
| 4 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана     | 2х |
| 5 Обтачка левого края разреза  | 1х |
| 6 Откосок правого края разреза   | 2х |
| 7 Задний карман  | 1х |
| 8 Задний клапан  | 2х |
| а) правый пояс длиной 61–63–65–67–69 см и шириной 12 см, включая припуски; |    |
| а) левый пояс длиной 54–56–58–60–62 см и шириной 12 см, включая припуски.  |    |

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать одну деталь откоса.

### Пошив:

■ На задних половинках шорт стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.



### План раскладки при ширине ткани 165 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на раппорт клетки ткани!

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой шорт лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить и отстрочить на расстоянии 1 см. Переднюю половинку шорт наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковины. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку шорт.

■ **Задний карман и клапан.** Припуск по верхнему срезу кармана подвернуть и застрочить. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. На нижних уголках кармана установить блокки с меньшим диаметром по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны лоскутки прокладки для уплотнения. Карман приколоть к правой задней половинке шорт по разметке. Детали клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы при-

тачивания. Клапан вывернуть и отстрочить в край и на расстоянии 1 см. От ленты велкро отрезать отрезок длиной 5 см. Половинку ленты велкро с войлоком притачать по разметке под клапан. Клапан притачать к правой задней половинке шорт на расстоянии 1,5 см выше кармана. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 1 см. На кармане поставить метки для притачивания половинок ленты велкро с микрокрючками. С кармана удалить булавки. Половинку ленты велкро притачать к карману. Карман настрочить в край.

■ Выполнить боковые швы, оставив внизу открытыми разрезы. Припуски швов заутюжить на задние половинки шорт. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону, при этом от меток разрезов припуски передних половинок шорт заутюжить наискосок к краям припусков, чтобы не выполнять надсечки. Припуски по передним краям разрезов подвернуть до ширины по 1 см и застрочить в край, у верхних концов разрезов строчки проложить поперек. Задние половинки шорт отстрочить вдоль боковых швов и вдоль краев разрезов близко к швам и на расстоянии по 1 см.

■ Выполнить шаговые швы. Стачать срезы банта от метки разреза до шагового шва.

■ **Разрез и застежка велкро.** Сначала отрезок ленты велкро (половинку с войлоком) длиной 11 см притачать к обтачке левого края разреза на расстоянии по 1 см от верхней линии шва и от прямой линии шва притачивания. Обтачку притачать к левому краю разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку заутюжить на изнаночную сторону, край разреза приутюжить. Левый край разреза отстрочить по разметке. Припуск по правому краю разреза (припуск под застежку) заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 5 мм до линии середины переда. Детали откоса сложить лицевыми сторонами, скругленные срезы стачать. Откосок вывернуть. Открытые срезы откоса обметать вместе. Половинку ленты велкро с микрокрючками притачать к откоску на расстоянии по 1 см от верхней линии шва и от прямой линии шва притачивания. Откосок подложить под правый край разреза и притачать в край.

■ Выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ Концы деталей пояса стачать (= задний средний шов). Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной

стороной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова разложить. На внешней половине пояса на расстоянии 8,5 см от левого конца пояса и 15,5 см от правого конца пояса посередине пояса установить блокки большего диаметра, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах пояса стачать короткие срезы с припусками шириной по 1,5 см, начав/закончив строчки точно на расстоянии по 1,5 см (= ширина припуска) от продольных срезов пояса. Пояс вывернуть. В пояс вложить шнур, концы шнура вытянуть через блокки наружу. На расстоянии 5 см от левого конца пояса и 12 см от правого конца пояса «волшебным» портновским мелком на поясе поставить метки. Между поставленными метками продольные срезы пояса присборить вместе до длины 78–82–86–90–94 см. У концов строчек присборивания припуски по срезам притачивания пояса надсечь. Концы внешнего пояса без сборки притачать к верхнему срезу шорт до поставленных меток, затем присборенные срезы пояса притачать к верхнему срезу шорт. Припуски шва на участке присборенных срезов заутюжить вниз. На концах пояса припуски шва заутюжить на пояс, для этого припуск по верхнему срезу шорт надсечь. Между поставленными метками пояс отстрочить вдоль верхнего края и вдоль шва притачивания на расстоянии по 7 мм. Эластичную ленту вдеть в пояс (шнур лежит на эластичной ленте), концы ленты притачать у поставленных меток. Длина кулиски в готовом виде составляет 78–82–86–90–94 см. На концах пояса внутренний срез пояса подвернуть и приколоть над швом притачивания. С лицевой стороны проложить строчки точно в шов притачивания пояса. Концы пояса отстрочить вдоль шва притачивания пояса, продлив уже имеющуюся отделочную строчку в обе стороны. Пояс закрыть на застежку велкро: половинку ленты велкро с войлоком притачать под левый конец пояса по периметру прямоугольника и крест-накрест, половинку ленты велкро с микрокрючками настрочить на припуск на застежку пояса (правый конец пояса). На концы шнура надеть наконечники.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 2,7 см и заметать. Нижние края половинок шорт отстрочить на расстоянии по 1,5 и 2,5 см, начав/закончив строчки у отделочных строчек краев боковых разрезов.